

## USARE LIBERTYCOMMERCE 11 IN TERMINAL SERVER DA POSTAZIONI IN RETI LOCALI O REMOTE

Il software gestionale LibertyCommerce 11 si può usare in postazione singola in rete locale su più postazioni e in **Terminal Server** su postazioni in rete locale o remote.

Questo significa che usando un computer come server si può far collegare fino a 10 utenti che possono lavorare contemporaneamente sulla stessa postazione.

Per poter usare questa configurazione bisogna disporre di :

1. Un computer come server (meglio se almeno un processore Core i5 o i7 con 8 mega di RAM
2. Windows server 2008/2012 o Windows 7/8 con il software XP Unlimited 5/10 terminali
3. Adsl con IP statico
4. Versione Terminal server di LibertyCommerce 11 da 2/5/10 Terminali

Il computer deve essere necessariamente veloce per poter supportare il collegamento di più utenti contemporanei.

Se siamo già in possesso di un server con le licenze cal indispensabili per collegare i terminali, va benissimo.

Se invece abbiamo un computer con Windows 7/8 lo possiamo farlo diventare un SERVER con XPUNLIMITED con una cifra molto conveniente. (circa 170€ per 5 terminali)

Quando siamo in possesso di un server, con una delle due soluzioni, e abbiamo configurato correttamente gli utenti che possono accedere bisogna configurare la porta del router dell'adsl, aprendo la porta 3389 in modo che il NAT punti sull'IP del server (naturalmente l'IP interno del server deve essere un IP statico, e non bisogna usare il DHCP dinamico)

Con questo sistema possiamo **usare LibertyCommerce 11 sempre alla massima velocità** sia che ci troviamo nella rete dell'ufficio sia che ci troviamo all'esterno collegati a internet.

Sui computer all'interno o fuori dalla nostra rete non è necessario installare il programma ma semplicemente configurare il programma Remote Desktop Connection che si trova normalmente già installato su tutti i computer **Windows** o **MAC**. Volendo si può usare un'APP che faccia la stessa funzione sia per **IOS (IPAD)** o **ANDROID**.

Naturalmente la velocità di connessione dipende da diversi fattori. Il primo è la banda in upload che disponiamo sulla nostra Adsl. Per usare dall'esterno questa funzione bisogna avere almeno 1 Mega di banda in uscita. L'altro fattore è la velocità di connessione della linea dove è collegato il computer che funziona da terminale.

### CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

- Computer con Windows 7/8 con processore Core i5 e 4/8 giga di ram
- XPUNLIMITED con 5/10 terminali
- ADSL con IP statico con almeno 1 Mega di banda in uscita
- LibertyCommerce 11 Terminal Server 5/10 terminali

## **VANTAGGI DELLA SOLUZIONE TERMINAL SERVER**

- Massima velocità di esecuzione di LibertyCommerce 11 da tutte le postazioni
- Possibilità di usare il software anche da postazioni remote (A casa, in macchina da un'altro paese)
- Possibilità di collegare al server anche computer MAC o Linux
- Possibilità di collegarsi al server anche con TABLET IOS o ANDROID

